

Les prépositions mixtes

Cours d'allemand en 4ème

Découvrir les prépositions mixtes en allemand (4ème)

Observe ces deux phrases. Elles parlent de la même balle et de la même table.

Beispiel

Der Ball liegt auf dem Tisch. (La balle est posée sur la table.)


Ich werfe den Ball auf den Tisch. (Je lance la balle sur la table.)

Pourtant, l'article n'est pas le même : **dem** dans la première phrase, **den** dans la seconde. Dans la première, la balle ne bouge pas : c'est le datif. Dans la seconde, la balle change de place et va vers la table : c'est l'accusatif.

Même table, deux cas différents

Wo? → Dativ

immobile



Der Ball liegt
auf **dem** Tisch.

Wohin? → Akkusativ



Ich werfe den Ball
auf **den** Tisch.

Wo ? + datif pour le lieu, Wohin ? + accusatif pour la direction.

Les neuf prépositions mixtes


Wortschatz

Präposition	français	Beispiel (wo?)
an	contre, au bord de (vertical)	an der Wand
auf	sur (horizontal)	auf dem Tisch
hinter	derrière	hinter dem Haus
in	dans, à	in der Küche

neben	à côté de	neben dem Bett
über	au-dessus de	über dem Sofa
unter	sous	unter dem Stuhl
vor	devant	vor der Tür
zwischen	entre	zwischen den Bäumen

Distingue bien **an** et **auf**. On emploie **auf** pour une surface horizontale : **auf dem Boden**. En revanche, on emploie **an** pour une surface verticale ou un bord : **an der Tafel**, **am Meer**.

Les neuf prépositions mixtes



Où se trouve la boule rouge ? Neuf prépositions, neuf positions.

La règle : wo ? + datif, wohin ? + accusatif

Définition

On parle de **locatif** quand on indique le lieu où l'on se trouve : on pose la question **Wo?** (où ?). On parle de **directif** quand on indique le lieu où l'on va : on pose la question **Wohin?** (où ? vers où ?).

Règle

Après une préposition mixte, on emploie le **datif** pour répondre à **Wo?** (pas de changement de lieu). On emploie l'**accusatif** pour répondre à **Wohin?** (changement de lieu, déplacement vers un but).

Question	Exemple	Cas
Wo bist du ?	Ich bin in dem Zimmer. = im Zimmer	datif
Wohin gehst du ?	Ich gehe in das Zimmer. = ins Zimmer	accusatif
Wo wartest du ?	Ich warte vor der Schule.	datif
Wohin stellst du dein Rad ?	Ich stelle mein Rad vor die Schule.	accusatif

Les verbes de position : liegen ou legen ?

Certains verbes vont par paires. Le premier décrit une position : il répond à **Wo?** et entraîne le datif. Le second décrit l'action de placer : il répond à **Wohin?** et entraîne l'accusatif.

Position (wo ? + datif)	Action (wohin ? + accusatif)
liegen (être couché, posé à plat) : Das Handy liegt auf dem Bett.	legen (poser à plat) : Ich lege das Handy auf das Bett.
stehen (être debout) : Die Flasche steht im Kühlschrank.	stellen (mettre debout) : Ich stelle die Flasche in den Kühlschrank.
sitzen (être assis) : Der Hund sitzt unter dem Tisch.	sich setzen (s'asseoir) : Ich setze mich auf den Stuhl.
hängen (être accroché) : Das Bild hängt an der Wand.	hängen (accrocher) : Ich hänge das Bild an die Wand.

Pour t'aider, remarque une chose. Les verbes de position (**liegen, stehen, sitzen**) contiennent souvent un **i** ou un **ie**. De plus, les verbes d'action (**legen, stellen, setzen**) ont presque toujours un complément d'objet : on pose **quelque chose**. Enfin, **hängen** a la même forme dans les deux sens : seul le cas t'indique le sens.

Les contractions et les pièges

Comme au datif, certaines formes se contractent. D'abord, au datif : **in dem** devient **im** et **an dem** devient **am**. Ensuite, à l'accusatif : **in das** devient **ins** et **an das** devient **ans**. Ainsi, on dit **Ich bin im Kino.** mais **Ich gehe ins Kino.**

Achtung !

Un mouvement à l'**intérieur** d'un lieu ne change pas de lieu : c'est donc le datif. On dit **Wir laufen im Park.** (Nous courons dans le parc, nous y sommes déjà.) En revanche, on dit **Wir laufen in den Park.** (Nous courons jusqu'au parc.) De même, **Ich schwimme im See.** s'oppose à **Ich springe in den See.**

Côté prononciation, ne confonds pas **über** [uu-ber, avec le u de « tu »] et **unter** [ounn-ter]. Enfin, la question **Wohin?** se prononce [vo-hinn], avec un h bien soufflé.

À retenir

- Neuf prépositions mixtes : **an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen.**
- **Wo?** (lieu, pas de déplacement) : datif.
- **Wohin?** (direction, changement de lieu) : accusatif.
- Paires de verbes : **liegen/legen, stehen/stellen, sitzen/sich setzen, hängen/hängen.**
- Contractions : **im, am** (datif) ; **ins, ans** (accusatif).